

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PocketPC, PDA

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot_pda_10_1_53.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot_pda_10_1_53.zip), tak aby otrzymać plik AutoPilot_pda_10_1_53.cab,
3. wgraj plik AutoPilot_pda_10_1_53.cab na Twój PocketPC (w dowolne miejsce),
4. kliknij na plik AutoPilot_pda_10_1_53.cab będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania programu,
5. w trakcie instalacji wskaż miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program - pamięć wewnętrzna urządzenia lub karta pamięci,
6. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji, przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:

A. Mapy:

1. Pobierz plik zawierający wszystkie mapy Europy - [all_ta.zip](#) lub tylko wybrane Państwa,
2. rozpakuj pobrany plik (all_ta.zip - w przypadku wszystkich państw Europy),
3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego rozpakowane pliki (z rozszerzeniem **.mca**).

B. Komunikaty dźwiękowe:

1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
 - język polski - [sounds_pl.zip](#),
 - pozostałe języki - [sounds_other.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (sounds_pl.zip, sounds_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.

C. Pozostałe elementy:

1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [camera_eu.zip](#) oraz obiektów 3D - [landmark_eu.zip](#),
 2. rozpakuj pobrane pliki (camera_eu.zip, landmark_eu.zip) i wgraj ich zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
7. Uruchom AutoPilota,
 8. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota