

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PND

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot_pnd_10_1_53.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot_pnd_10_1_53.zip), tak aby otrzymać katalog **AutoPilot**,
3. wgraj katalog **AutoPilot** na Twoje urządzenie,
4. przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:
 - A. Mapy:**
 1. Pobierz plik zawierający wszystkie mapy Europy - [all_ta.zip](#) lub tylko wybrane Państwa,
 2. rozpakuj pobrany plik (all_ta.zip - w przypadku wszystkich państw Europy),
 3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego rozpakowane pliki (z rozszerzeniem **.mca**).
 - B. Komunikaty dźwiękowe:**
 1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
 - język polski - [sounds_pl.zip](#),
 - pozostałe języki - [sounds_other.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany plik (sounds_pl.zip, sounds_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
 - C. Pozostałe elementy:**
 1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [camera_eu.zip](#) oraz obiektów 3D - [landmark_eu.zip](#),
 2. rozpakuj pobrane pliki (camera_eu.zip, landmark_eu.zip) i wgraj ich zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
5. Uruchom AutoPilota,
6. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota