

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

## Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PocketPC, PDA

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot\\_pda\\_10\\_1\\_50.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot\_pda\_10\_1\_50.zip), tak aby otrzymać plik AutoPilot\_pda\_10\_1\_50.cab,
3. wgraj plik AutoPilot\_pda\_10\_1\_50.cab na Twój PocketPC (w dowolne miejsce),
4. kliknij na plik AutoPilot\_pda\_10\_1\_50.cab będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania programu,
5. w trakcie instalacji wskaż miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program - pamięć wewnętrzna urządzenia lub karta pamięci,
6. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji, przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:

### A. Mapy:

1. Pobierz plik zawierający mapę Polski - [poland\\_em.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (poland\_em.zip), otrzymasz dwa pliki: poland\_em.mca oraz earth\_em.mca,
3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego pliki poland\_em.mca oraz earth\_em.mca.

### B. Komunikaty dźwiękowe:

1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
  - język polski - [sounds\\_pl.zip](#),
  - pozostałe języki - [sounds\\_other.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (sounds\_pl.zip, sounds\_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.

### C. Pozostałe elementy:

1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [fotoradary.zip](#),
  2. rozpakuj pobrany pliki (fotoradary.zip) i wgraj **fotoradary.mca** do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
7. Uruchom AutoPilota,
8. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota