

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

## Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PocketPC, PDA

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot\\_pda\\_11\\_0\\_53.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot\_pda\_10\_1\_53.zip), tak aby otrzymać plik AutoPilot\_pda\_11\_1\_53.cab,
3. wgraj plik AutoPilot\_pda\_11\_0\_53.cab na Twój PocketPC (w dowolne miejsce),
4. kliknij na plik AutoPilot\_pda\_11\_0\_53.cab będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania programu,
5. w trakcie instalacji wskaż miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program - pamięć wewnętrzna urządzenia lub karta pamięci,
6. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji, przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:
  - A. Mapy:**
    1. Pobierz plik zawierający wszystkie mapy Europy - [all\\_ta.rar](#) lub tylko wybrane Państwa,
    2. rozpakuj pobrany plik (all\_ta.rar - w przypadku wszystkich państw Europy),
    3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego rozpakowane pliki (z rozszerzeniem **.mca**).
  - B. Komunikaty dźwiękowe:**
    1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
      - język polski - [sounds\\_pl.zip](#),
      - pozostałe języki - [sounds\\_other.zip](#),
    2. rozpakuj pobrany plik (sounds\_pl.zip, sounds\_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
  - C. Pozostałe elementy:**
    1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [camera\\_eu.zip](#)
    2. rozpakuj pobrany plik (camera\_eu.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
7. Uruchom AutoPilota,
8. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota