

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PocketPC, PDA

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot_pda_11_0_52.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot_pda_11_0_52.zip), tak aby otrzymać plik AutoPilot_pda_11_0_52.cab,
3. wgraj plik AutoPilot_pda_11_0_52.cab na Twój PocketPC (w dowolne miejsce),
4. kliknij na plik AutoPilot_pda_11_0_52.cab będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania programu,
5. w trakcie instalacji wskaż miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program - pamięć wewnętrzna urządzenia lub karta pamięci,
6. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji, przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:

A. Mapy:

1. Pobierz plik zawierający mapę Polski - [poland_em_Q2.2012.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (poland_em_Q2.2012.zip), otrzymasz dwa pliki: poland_em_Q2.2012.mca oraz earth_em_Q2.2012.mca,
3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego pliki poland_em_Q2.2012.mca oraz earth_em_Q2.2012.mca.

B. Komunikaty dźwiękowe:

1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
 - język polski - [sounds_pl.zip](#),
 - pozostałe języki - [sounds_other.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (sounds_pl.zip, sounds_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.

C. Pozostałe elementy:

1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [fotoradary_Q4.2011.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany pliki (fotoradary_Q4.2011.zip) i wgraj **fotoradary_Q4.2011.mca** do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
7. Uruchom AutoPilota,
8. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota