

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PND

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot_pnd_11_0_52.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot_pnd_11_0_52.zip), tak aby otrzymać katalog **AutoPilot**,
3. wgraj katalog **AutoPilot** na Twoje urządzenie,
4. przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:
 - A. Mapy:**
 1. Pobierz plik zawierający mapę Polski - [poland_em_Q2.2012.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany plik (poland_em_Q2_2012.zip), otrzymasz dwa pliki: **poland_em_Q2.2012.mca** oraz **earth_em_Q2.2012.mca**,
 3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego pliki **poland_em_Q2.2012.mca** oraz **earth_em_Q2.2012.mca**.
 - B. Komunikaty dźwiękowe:**
 1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
 - język polski - [sounds_pl.zip](#),
 - pozostałe języki - [sounds_other.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany plik (sounds_pl.zip, sounds_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
 - C. Pozostałe elementy:**
 1. Pobierz plik zawierający bazę fotoradarów - [fotoradary_Q4.2011.zip](#),
 2. rozpakuj pobrane pliki (fotoradary_Q4.2011.zip) i wgraj **fotoradary_Q4.2011.mca** do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
5. Uruchom AutoPilota,
6. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,

Zespół AutoPilota