

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami [licencji](#).

Sposób przeprowadzenia instalacji programu AutoPilot dla urządzeń PocketPC, PDA

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Pobierz plik [AutoPilot_pda_14_0_15.zip](#),
2. rozpakuj pobrany plik (AutoPilot_pda_14_0_15.zip), tak aby otrzymać plik **AutoPilot_pda_14_0_15.cab**,
3. wgraj plik **AutoPilot_pda_14_0_15.cab** na Twój PocketPC (w dowolne miejsce),
4. kliknij na plik **AutoPilot_pda_14_0_15.cab** będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania programu,
5. w trakcie instalacji wskaż miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program - pamięć wewnętrzna urządzenia lub karta pamięci,
6. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji, przejdź do instalacji pozostałych elementów programu:
 - A. Mapy:**
 1. Pobierz plik zawierający mapę Polski - [poland_em_Q2.2014.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany plik (poland_em_Q2.2014.zip), otrzymasz dwa pliki: **poland_em_Q2.2014.mca** oraz **earth_em_Q2.2014.mca**,
 3. stwórz w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci, katalog **data** i wgraj do niego pliki **poland_em_Q2.2014.mca** oraz **earth_em_Q2.2014.mca**.
 - B. Komunikaty dźwiękowe:**
 1. Pobierz plik zawierający komunikaty dźwiękowe:
 - język polski - [sounds_pl.zip](#),
 - pozostałe języki - [sounds_other.zip](#),
 2. rozpakuj pobrany plik (sounds_pl.zip, sounds_other.zip) i wgraj jego zawartość do katalogu **data** znajdującego się w pamięci wewnętrznej urządzenia, bądź na karcie pamięci.
7. Uruchom AutoPilota,
8. Wpisz klucz produktu i przeprowadź proces aktywacji programu na stronie <http://www.autopilot.pl/aktywacja>.

Pozdrawiamy,
Zespół AutoPilota